


Rechte Spalte - Homepage-Baukasten in der neuen Version

Auch in der neuen Version des Homepage-Baukasten haben Sie die Möglichkeit, Inhalte im Ordner „System > Rechte Spalte“ anzulegen. Der Vorteil ist, dass Sie die Inhalte nur einmal eingeben müssen und dann an jeder beliebigen Stelle im Baukasten anzeigen lassen können. Sie können z. B. eine Kontaktbox und die Google-Maps-Karte anlegen.

Da in der neuen Version standardmäßig alle Inhalte zunächst über die ganze Breite angelegt werden, ist es sinnvoll, zuerst ein Raster-Element anzulegen, z. B. zweispaltig.

Im ersten Schritt legen Sie im Ordner „System > Rechte Spalte“ alle gewünschten Inhaltselemente an.


Beispiel:



Damit die Inhalte im Frontend angezeigt werden können, wählen Sie die Seite aus, wo diese Inhalte angezeigt werden sollen. (Sie können diese Inhalte auch auf *jeder* Seite Ihrer Internetseite anzeigen lassen.) Auf dieser Seite sollten Sie ein Raster-Element angelegt haben. Für mein Beispiel habe ich ein 2-spaltiges Raster-Element angelegt:




Neues Inhaltselement



Im nächsten Schritt muss das Inhaltselement „B-Factor Globale Inhalte“ eingefügt werden.

Das Element muss nur mit „speichern und schließen“ beendet werden. (Bitte tätigen Sie sonst keine Eingaben).



Das Element „B-Factor Globale Inhalte“ ist nun in die rechte Spalte eingefügt und ist nur für die Anzeige der Inhalte, die bereits im Ordner „System > Rechte Spalte“ eingefügt wurden, zuständig. Wenn Sie die Inhalte der rechten Spalte auf dieser Seite nicht mehr anzeigen möchten, entfernen Sie das Element auf dieser Seite mit einem Klick auf das  - Symbol.

Möchten Sie Änderungen an dem Inhaltselement vornehmen oder alle Inhalte in der rechten Spalte löschen, wählen Sie bitte den Ordner „System > Rechte Spalte“ aus und bearbeiten dort das Inhaltselement.

Anzeige im Frontend:

Kontakt

Support

Mo. - Do. 09.00 bis 12.00 Uhr

oder per E-Mail

support@ekvw.de

